ROS1-单臂R5Pro-SDK



一、硬件配置

1、硬件清单

| 类目 | 型号 | 数量 |
|---------|-------|----|
| 机械臂 | R5Pro | 1 |
| 机械臂底座 | / | 1 |
| USB2CAN | CAN | 1 |
| | | |

| 电源 | DC24V | 1 |
|------|-------|----|
| G型夹 | G型 | 2 |
| 螺丝扳手 | m3 | 若干 |







本体

USB2CAN







电源

G型夹

螺丝扳手

夹持端参数





| 夹持范围 | 0-80mm |
|---------|-----------------|
| 反馈及控制方式 | 位置 速度 扭矩 |
| 末端接口 | 集成机械臂(xt30 2+2) |
| 最大夹持力 | 10NM |
| 重量 | 约585g |

2、整体组装



连接底座



G型夹固定

将底座与机械臂本体,通过螺丝连接,并通过G型夹将机械臂固定在桌子边缘。



右侧接口



连接

如右图所示连接电源、can模块和机械臂。

将电源插入插排,将usb线插入电脑。

确保机械臂为折叠的状态,确保接口在机械臂右侧



开始配置软件。

二、软件配置

1、环境配置

注意一定按照安装顺序

ROS1-noetic安装: ubuntu系统20.04 推荐鱼香ROS安装

1 wget http://fishros.com/install -0 fishros && . fishros

配置can环境

- 1 配置can
- 2 sudo apt install can-utils
- 3 sudo apt install net-tools

编译:

1 — ARX_CAN #**设置CAN (全局适用)**

```
- arx_can
3
      — arx_can.rules
      — can.sh
5
      - search.sh
      └─ set.sh
6
7
     - ру
8
      ARX_R5Pro_python #python SDK
9
     - ROS
      R5_Pro_ws #ros1 SDK
10
         └── src
11
            └─ ARX R5 ros
12
             ARX_R5Pro_ros
13
             |___ arx_msg_ros
14
└─ R5_Pro_ws
                    #ros2 SDK
16
         └── src
17
             ARX_R5_ros2
18
             ARX_R5Pro_ros2
19
20
            |___ arx_msg_ros2
21
```

在ARX_R5Pro/ROS/R5_Pro_ws/目录下打开终端,执行。

```
1 #编译
2 catkin_make
```

此时一个完整的ros项目就搭建完成了。

2、启动机械臂

第一步: 开启CAN

参考文档:配置CAN手册。

第二步、启动机械臂

运行

```
1 #在工作空间,即R5_Pro_ws文件夹中
2 #每次打开新终端都要运行
3 source devel/setup.bash
4 #不要忘记运行ros核心
```

```
5 roscore
6
7 #运行相应的节点
8 roslaunch arx_r5pro_controller open_single_arm.launch
9
10 #按下 Ctril+C 退出终端
```

新开终端(不要关闭之前的终端)启动按键控制:

- 1 #每次打开新终端都要运行
- 2 source devel/setup.bash
- 3 rosrun arx_r5pro_controller KeyBoard

终端需要"Ctrl+c"关闭,不可以直接关闭。

键位映射:

| | | W | 前 | | | R | 复位 | | | | | I | 重力补偿 | 0 | 张开 | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|----|---|-------|---|-------|---|------|---|------|---|------|-----|
| Α | 左 | S | 后 | D | 右 | | | | | | | | | L | pit+ | | | |
| | | | | С | 闭合 | | | N | roll- | М | roll+ | , | yaw- | | pit- | / | yaw+ | UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFT | DOW |

三、操作方式及注意事项

1、控制说明

| topic 名称 | 作用 |
|-------------|-------------|
| /arm_status | sdk 发布机械臂信息 |
| /arm_cmd | sdk 订阅控制信息 |

通过话题控制机械臂:

在相同目录下再开一个终端,运行:

1 source ./devel/setup.bash

```
2
3 #使用rqt
4 rqt
5
6 #Plugins->Topics->message publisher->选择/arm_cmd->点击右侧加号->勾选话题前的"方块"
```



topic中各个变量的作用:

| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|-----------|------|-----------|
| end_pos | 末端位姿 | xyz + rpy |
| joint_pos | 关节位置 | 六个关节 |
| gripper | 夹爪 | |
| mode | 控制模式 | 六种模式 |

| mode | 模式功能 | 备注 |
|------|--------|-----------------|
| 0 | 力矩清零 | 所有关节力矩为0 |
| 1 | 机械臂复位 | 回到初始位形 |
| 2 | 阻尼模式 | 在"0"的基础上增加阻尼 |
| 3 | 重力补偿 | 可任意拖动 |
| 4 | 末端位姿控制 | 通过 "end_pos" 控制 |
| 5 | 关节控制 | 通过"joint_pos"控制 |

- 1 //单位: 米、弧度
- 2 //[x y z]:末端位置

```
3 //[roll pitch yaw]:末端姿态
4 float64 x //末端位置 前后 范围:[0, 0.5]
5 float64 y //末端位置 左右 范围:[-0.5, 0.5]
6 float64 z //末端位置 上下 范围:[0.5, 0.5]
7 float64 roll //末端roll 正负1.3弧度
8 float64 pitch //末端pitch 正负1.3弧度
9 float64 yaw //末端yaw 正负1.3弧度
10 float64 gripper //夹爪开合 0-5 对应 0-80mm
```

关节限位:

| 关节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 范围(弧度) | [-3.14, 2.6] | [-3.6, 0.1] | [-1.57, 1.57] | [-1.3, 1.3] | [-1.57, 1.57] | [-2.1, 2.1] |

注意,只有在对应的mode下,对应的变量才会起作用。其中gripper在任何模式下都可以控制夹爪

查看机械臂的状态:

在相同目录下再开一个终端,运行:

```
1 source devel/setup.bash
2
3 rostopic echo /arm_status
4
5 #按下 Ctril+C 退出终端
```

| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|-----------|------|-----------|
| end_pos | 末端位姿 | xyz + rpy |
| joint_pos | 关节位置 | 六个关节+夹爪 |
| joint_vel | 关节速度 | 六个关节+夹爪 |
| joint_cur | 关节力矩 | 六个关节+夹爪 |

2、注意事项

关闭终端前务必先输入:

不可直接关闭终端,若不正常退出且出现异常,应该重启电脑,关闭后台的线程。

串联机械臂,奇异位置是不可避免的,尽量不要在工作空间边缘进行控制。 当关节超限时,机械臂会停止运动。

机械臂各个关节轴向



不同型号的机械臂,其关节的轴向都是相同的。关节转向符合右手定理,大拇指的指向关节轴向,四指方向就是电机转动的正方向。

异常处理

| 机械臂垂落,无法控制 | 终端是否提示safe mode(碰撞检测进入保护模式,断电复位,重启即可) |
|------------|---------------------------------------|
| 某个can口打不开 | 检查can连接,重新插拔对应的usb,重新开启can。 |
| 电机无法连接 | 重新插拔机械臂底座的插头 |